


「USBデバイスドライバ再インストール方法」

次の手順で、一度USBドライバを削除してから、再度インストールを行ってください。


- 1) まず、PCと POWER METER 6300 をUSBケーブルで接続します。
- 2) Windows 画面の左下「スタート」から、「コントロールパネル」をクリックします。
- 3) 「システム」をクリックします。




※WindowsXP で画面が次の様になっている場合は、「クラシック表示に切り替える」をクリックしてください。



- 4) 「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」をクリックします。



- 5) 「USB (Universal Serial Bus)コントローラ」にある、「KEW POWER METER 6300」を**右クリック**します。
- 6) 項目の中から「削除」をクリックして、一度USBドライバを削除します。



- 7) PCと POWER METER 6300 を接続しているUSBケーブルを一度外します。
- 8) 再び、USBケーブルを POWER METER 6300 に接続します。
- 9) 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」のウィンドウが現れましたら、取扱説明書10章「通信機能／付属ソフトウェア」の10-2「USBドライバのインストール」に従って、インストールしてください。